Table of Contents

Table of Contents 1
Первоначальная инициализация 2
Первоначальная инициализация UserGate SWG 3

Первоначальная инициализация

Первоначальная инициализация UserGate SWG

Product: SWG
Version: 7.5.x

При первоначальной инициализации UserGate SWG в интерфейсе командной строки доступны три режима конфигурации:

- Автономный (главный) узел.
- Дополнительный узел кластера.
- Управление через UserGate Management Center.

Автономный узел

Для настройки UserGate SWG в качестве автономного узла используется команда:

Admin@nodename# execute install master login <login-name> password <password>

Необходимо задать логин и пароль администратора устройства.

Дополнительный узел кластера

Для настройки UserGate SWG в качестве дополнительного узла кластера используется команда:

Admin@nodename# execute install slave <parameters>

Дополнительные параметры настройки.

Параметр	Описание
interface	Интерфейс для подключения к кластеру
slave-ip	IP-адрес резервного узла, который будет назначен на интерфейс, использующийся для подключения к кластеру. Возможные опции: • ip — IP-адрес (например, 192.168.0.1); • ip/mask — IP-адрес и маска подсети (например, 192.168.0.1/24)
gateway-address	IP-адрес шлюза. Шлюз необходимо указывать, если узлы кластера находятся в разных подсетях
master-ip	IP-адрес мастер-сервера
master-secret	Секретный код, использующийся для подключения узла в кластер

Управление через UserGate Management Center

Для настройки UserGate SWG с помощью UGMC используется команда:

Admin@nodename# execute install mc <parameters>

Укажите дополнительные параметры настройки.

Параметр	Описание
login	Логин администратора SWG
password	Пароль учетной записи администратора
mc-ip	IP-адрес сервера UGMC
device-code	Уникальный код устройства, использующийся для подключения узла к UGMC